


## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea



### PASO N° 1. CREAR UNA NUEVA CONEXIÓN.


1. Ingrese al ícono de inicio , luego seleccione **Todos los programas**, seguidamente de clic en **Conectar a**.




2. Seleccione **“Configurar una conexión o Red”**

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual con fines de lucro, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Radiográfica Costarricense S.A

## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea



3. Seleccione la opción **Configurar una conexión de acceso telefónico**, de clic en siguiente




4. Digite la siguiente información:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual con fines de lucro, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Radiográfica Costarricense S.A

## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea

- En **Número de teléfono de marcado** coloque el número de teléfono **9003654632**
- En el campo **Nombre de usuario** digite la palabra “**racsa**”
- En la campo **Contraseña** digite la palabra “**racsa**”
- Si usted gusta seleccione “**Recordar contraseña**” para dejar la contraseña permanentemente.
- En el campo “**Nombre de la conexión**” digite “**racsa 900**”

**Nota:** Si desea que todos los usuarios del equipo compartan esta misma conexión, debe de seleccionar **Permitir que otras personas usen esta conexión** y luego dar clic en **aceptar**.




5. Presione el botón **conectar**, se iniciará el proceso de conexión a Internet. Si la conexión es satisfactoria su proceso de configuración ha concluido con éxito. Si no se realiza la

## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea

conexión proceda a realizar los puntos del paso n°2 **“Configuración de la conexión”**. Si desea crear un ícono en el escritorio realice los puntos del paso n°3 **“crear un acceso directo”**




### PASO N° 2. CONFIGURACION DE LA CONEXIÓN.

1. Ingrese al ícono de inicio , luego seleccione **Todos los programas**, seguidamente de clic en **Conectar a**.




2. En el cuadro **conectarse a una red** aparecerá la conexión creada anteriormente, para ingresar a las propiedades de la misma de clic derecho sobre ella y seleccione la opción **propiedades**

### Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea




3. En la opción **conectar usando** verifique que el módem se encuentre en la lista, de lo contrario debe de proceder a instalarlo de acuerdo a los pasos establecidos por el fabricante.




4. De clic en **configurar**, y seleccione las opciones tal como se muestra en la pantalla siguiente y presione **aceptar**.

## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea




5. Seguidamente de clic en la pestaña **funciones de red** y active el **Cliente para redes Microsoft** y el **TCP/IPv4**. ingrese a configurar el TCP/IPv4 seleccionándolo y haciendo clic en **propiedades**



6. Seleccione las opciones tal como se muestra en la pantalla siguiente y presione el botón de **Opciones avanzadas**.

## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea




7. Desactive la opción **Usar compresión de encabezados IP** y de clic en el botón **aceptar** en las ventanas que se encuentran abiertas.

## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea



### PASO N° 3. CREACIÓN DE UN ACCESO DIRECTO.


1. Para crear un icono de conexión en el escritorio de clic en **“Abrir centro de redes y recursos compartidos”**




2. Ingrese en la opción **“Administrar conexiones de red”**

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual con fines de lucro, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Radiográfica Costarricense S.A

## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea



3. Proceda a dar clic derecho y seleccione crear acceso directo, posteriormente de clic en **aceptar**. El icono quedará sobre el escritorio.



## Configuración Windows Vista- Acceso 900enlinea

